




Draadloos printen op Windows

Om gebruik te maken van de Avans printers hoeft u niet persé een vaste Avans computer op te zoeken; ook met uw eigen laptop en / of macbook kunt u de printers aansturen :

Terwijl u de Windows toets (aan de onderkant van uw toetsenbord) ingedrukt houdt, druk ook de letter R in ( ). U zou dan een *Uitvoeren* of *Run* venster moeten zien. Geef uw print locatie op (zie de tabel) en bevestig dit door op Enter te drukken of op OK te klikken.



Follow_Me_Breda	\\pshslal11.avans.nl
Plotter_Breda	
Follow_Me_Den_Bosch	\\psowbal11.avans.nl
Plotter_Den_Bosch	
Follow_Me_Tilburg	\\pschlal10.avans.nl
Plotter_Tilburg	

Wanneer u wordt gevraagd om uw gegevens, geef dan aan ..

- Uw Avans **gebruikersnaam**, aangevuld met **@avans.nl** (bijv. ppuk@avans.nl)
- Uw huidige Avans **wachtwoord** (vergeet niet 'Referenties onthouden' aan te vinken !)

Als de aanmelding geslaagd is, dan zal een venster zich openen met daarin de reguliere (A4 / A3) Follow_Me printer en de (A0, A1 en A2 formaat) plotter. Dubbelklik de printer en / of plotter om deze te installeren. Bevestig evt. vervolgvragen met OK, Yes, etc. etc.

Mocht u een foutmelding krijgen, er zijn een aantal zaken die u kunt controleren, zoals ..

- Bent u wel (draadloos) verbonden / online ?
- Misschien last van een oud achtergebleven wachtwoord ? Zoek *Referentiebeheer / Credential Manager* op in het *Configuratiescherm / Control Panel*. Verwijder het oude wachtwoord weg, herstart evt. uw laptop en probeer het nogmaals.
- Zit uw beveiligingssoftware (FireWall, Anti-Virus, etc.) misschien in de weg ? Kunt u deze tijdelijk !! uitschakelen en het nogmaals proberen ?

LET OP !

Als je geïnstalleerde printer aangeeft *Offline* te zijn (of grijs wordt weergegeven), dan dient deze meteen verwijderd te worden (anders zou je account op slot kunnen raken). De printer kun je hierna gewoon weer toevoegen volgens bovenstaande instructie.

De Avans print standaard is: dubbelzijdig, zwart/wit, A4. Wilt u hiervan afwijken, vraag dan de printereigenschappen (printer properties) op en stel deze naar behoefte in. Controleer aub. uw instellingen voor het printen.